

Руководство по установке драйвера диагностического адаптера ELM 327




Содержание

Установка драйвера KKL-USB.....	3
Синхронизация портов.....	7
Работа по Bluetooth.....	9


Установка драйвера ELM 327.

Подключите устройство к USB-порту Вашего компьютера и дождитесь пока компьютер распознает новое устройство и автоматически откроет окно **Мастера нового оборудования**.




В окне Мастера нового оборудования выберите опцию «**Нет, не в этот раз**» и нажмите **Далее**.


В следующем окне выделите опцию «**Установка из указанного места**» и нажмите **Далее**.




В следующем окне уберите галочку с опции «Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках..)», нажмите кнопку **Обзор**.




В окне **Обзор папок** выберите папку «- USB Driver» на установочном диске. Нажмите **ОК** и **Далее**.




Далее начнется копирование файлов на Ваш компьютер.



После установки драйвера нажмите кнопку «Готово».




Далее компьютер найдет еще одно USB-оборудование и снова запустит **Мастера нового оборудования**. Прodelываете с ним ту же последовательность шагов что и при предыдущей установке. После нажатия на кнопку **Готово** высветится сообщение, что **Новое оборудование установлено и готово к использованию**.




Установка драйвера успешно завершена.

Синхронизация портов.


Для синхронизации портов откройте меню **Пуск – Панель управления**, запустите двойным щелчком ярлык **Система**. В открывшемся окне нажмите **Диспетчер устройств**.




В списке устройств откройте **Порты (COM и LPT)** и посмотрите номер порта под ELM, который определяется как **USB Serial Port** (в данном варианте номер порта COM7).



ВНИМАНИЕ! В зависимости от программы, с которой Вы работаете, в ней может стоять ограничение по количеству портов от 4 до 10. Соответственно, если у вас стоит номер порта больше ограничения его необходимо изменить. Для этого щелкните на **USB Serial Port** правой клавишей мышки и выберите **Свойства**. В окне Свойств откройте вкладку **Параметры порта** и нажмите кнопку **Дополнительно**.



В опции **Номер COM-порта** выберете любой не используемый порт в пределах ограничений Вашей программы (лучше выбирать любой из начальных свободных номером) и нажмите **ОК**. В окне Свойств тоже нажмите **ОК**.



Далее выставляете соответствующий номер COM-порта в настройках Вашей программы и можете начинать работать.

ПРИМЕЧАНИЕ! Во избежание изменения настроек COM-порта в последствии необходимо подключать прибор в тот же USB-порт, что и при конфигурировании.

Работа по Bluetooth

Для работы с адаптером через Bluetooth достаточно подключить его к автомобилю и НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ к USB-порту на компьютере. В этом случае автоматически включается модуль Bluetooth, после чего к сканеру можно подключаться и работать непосредственно через него. Конкретные настройки Bluetooth зависят от программного обеспечения, установленного на вашем компьютере.